





144.800 NFM 1200 bps

GUÍA APRS EA CENTRO

V1.0 - 04/08/26 © EA4FFI daniel.ea4ffi@gmail.com



INFORMACIÓN, MENSAJERÍA, ALERTA Y POSICIONAMIENTO SIN INTERNET
- UTILICEMOS EL APRS - APOYA A LAS ASOCIACIONES QUE MANTIENEN LA RED

ENVIAR E-MAIL vía APRS

- Mensaje APRS para: **EMAIL-2**
- Cuerpo: **email@dominio** "espacio" **texto**



ENVIAR WhatsApp vía APRS

- Mensaje APRS para: **WTSAPP**
 - Cuerpo: **@+34nºmóvil** "espacio" **texto**
- Ejemplo: **@+34123456789** saludos desde la radio
Mensajes sucesivos no requieren el n°



PETICIONES A ESTACIONES O SERVIDORES (QUERIES) – enviar mensaje APRS...

- ?APRSD TO **callsign** = estaciones escuchadas en directo
- ?APRSP TO **callsign** = fuerza envío de posición
- ?APRST TO **callsign** = seguimiento estación (idem ?PING?)
- ?APRSO TO **callsign** = solicita envío de objetos
- **callsign** TO **WHO-IS** = consulta en QRZ.com
- **callsign** TO **WHERE-IS** = distancia y rumbo a una estación
- **ICAO Code** TO **WXBOT** = reporte meteo de un aeropuerto

APRS vía ISS / SAT

- Frecuencia: **145.825**
 - TO: **CQ** (APRS y BEACON también funcionan)
 - VIA: **RS0ISS** / ARISS / APRSAT
- Ver estaciones repetidas en: <http://www.ariss.net/>
¡¡no saturar, mínimo 60s repetición!!



PATH RECOMENDADOS

WIDE1-1, WIDE2-1	WIDE1-1, WIDE2-2
MÓVIL / PORTABLE USO GENERAL	MÓVIL / PORTABLE ZONAS REMOTAS BAJA ACTIVIDAD
WIDE 2-1	WIDE 2-2
ESTACIÓN FIJA USO GENERAL	ESTACIÓN FIJA ZONAS REMOTAS BAJA ACTIVIDAD
WIDE1: digi corto alcance (doméstico) WIDE2: digi largo alcance -n = n° de saltos de repetición	

SSID RECOMEN DADOS	-0 / nada	-1 / -2 / -4	-3	-6	-7	-9	-10	-15
	BASE	OTRO QTH	DIGIPEATER	VÍA SATELITE	PORTABLE	MÓVIL	INET / IGATE	GENÉRICA / HF